

## Инструкция пользования кодовой картой «Классическая»

Кодовая карта «Классическая» – это электронное шифровое устройство «DigiPass PRO 700», разработанное и произведённое всемирным лидером в сфере электронной аутентификации «VASCO». Кодовая карта служит идентификации Клиентов АО «Trasta Komercbanka» и авторизации транзакций, выполненных с использованием удалённого управления счётом (*TrastNet, Телефон-банк, расчеты по факсу*).

С помощью Кодовой Карты рассчитывается одноразовый авторизационный ключ «ТЕСТКЛЮЧ», который служит для идентификации Клиента, и электронная подпись «Е-ПОДПИСЬ», которая уникальным способом защищает документ, исключая возможность подделки.

**Внимание!** В случае неисправности, утери или кражи Кодовой Карты, а также в случае возникновения подозрений о ее несанкционированном использовании, Клиент должен незамедлительно сообщить об этом в Банк!

Функциональная часть Кодовой Карты состоит из экрана, цифровой клавиатуры и следующих дополнительных кнопок:

- ON / OFF** включает/ выключает Кодовую Карту.
- ENTER** подтверждает ввод информации. Эту кнопку можно нажимать, если в верхнем правом углу экрана загорается надпись **ENT**.
- I** расчёт одноразового авторизационного ключа «ТЕСТКЛЮЧ».
- S** расчёт электронной подписи «Е-ПОДПИСЬ»
- CC** стирает последнюю введенную цифру.
- F** меняет PIN-код, язык интерфейса и открывает доступ к сервисным функциям.



При первом включении Кодовой Карты на экране появится надпись «НОВАЯ КАРТА», а затем надпись «СТАРТ PIN». Введите первоначальный PIN-код выданный Банком, и нажмите кнопку «ENTER». На экране появится надпись «НОВЫЙ PIN» - это приглашение ввести Ваш новый PIN код, который состоит из 8 цифр. Запомните Вами выбранный PIN-код и введите его в Кодовую Карту. Нажмите кнопку «ENTER».

**Внимание!** Выберите легко запоминаемую комбинацию цифр, которую, тем не менее, трудно связать с Вами (избегайте использования дат рождения, номеров телефонов и т.п.).  
Недопустимо использование однородных комбинаций, например, 55555555 или 12345678!  
В случае выбора недопустимого PIN-кода, на экране появится надпись «НЕБЕЗОПАСНО». Затем Вам будет предложено выбрать новый PIN-код!

На экране появится надпись «ПОДТВЕРДИТЕ». Для контроля повторно введите выбранный Вами PIN-код и нажмите кнопку «ENTER». Если Вы правильно ввели Ваш новый PIN-код, на экране появится надпись «СМЕНЕН».

Кодовая Карта готова к использованию если на экране появится надпись «ВЫБОР I S F».

**Внимание!** В случае неверного ввода PIN-кода на экране появится надпись «НЕВЕРНО». Карта разрешает еще три попытки ввода. После четвертой неудачной попытки ввода PIN-кода Карта блокируется, на экране при этом появляется надпись «БЛОКИРОВАНО» и серийный номер Карты. Через некоторое время на экране появится надпись «ДЛЯ РАЗБЛ.»  
Для разблокирования Карты Клиент должен незамедлительно связаться с Банком!

## Расчет одноразового авторизационного ключа «ТЕСТКЛЮЧ»

Для расчёта одноразового авторизационного ключа «ТЕСТКЛЮЧ», необходимо включить Кодовую Карту. На экране появится надпись «КАРТА ТКВ», что указывает на принадлежность Карты АО «Trasta Komercbanka».

Через некоторое время на экране появится надпись «ВВЕДИТЕ PIN». Введите Ваш PIN-код и нажмите кнопку «ENTER».

После успешного ввода PIN-кода в Кодовую Карту, на экране появится надпись «ВЫБОР I S F». Нажмите кнопку «I». На экране появится надпись «ТЕСТКЛЮЧ» и 9 цифр, которые используются по запросу «ТЕСТКЛЮЧ» (*TrastNet, Телефон-банк, расчеты по факсу, или по требованию работника Банка*).

Посылая запрос или поручение в свободной форме АО «Trasta Komercbanka», Вам необходимо указать считанные с Кодовой Карты «GMT ВРЕМЯ», «GMT ДАТА» и «ТЕСТКЛЮЧ»!

**Внимание!** Код доступа «ТЕСТКЛЮЧ» зависит от времени его расчёта и действует в течение короткого периода времени. Поэтому его нужно рассчитывать в тот момент, когда его запрашивают электронные системы расчетов или работник Банка.  
«ТЕСТКЛЮЧ» годен для авторизации один раз!

## Расчет электронной подписи «Е-ПОДПИСЬ» для платежных операций

Для расчёта электронной подписи «Е-ПОДПИСЬ», необходимо включить Кодовую Карту. На экране появится надпись «КАРТА ТКВ».

Через некоторое время на экране появится надпись «ВВЕДИТЕ PIN». Введите Ваш PIN-код и нажмите кнопку «ENTER». После успешного ввода PIN-кода, на экране появится надпись «ВЫБОР I S F». Нажмите кнопку «S».

На экране последовательно появятся 4 команды, выполняя которые, следует вводить запрашиваемые данные платёжной операции:

1. «КОД ВАЛЮТЫ» – трёхзначный международный код валюты, используемой в платёжной операции. Наиболее часто используемые коды валют отображены в нижеприведённой таблице. При заполнении документов в интернетбанке *TrastNet*, например, платёжного поручения, код валюты находится в скобках. После ввода кода валюты нажмите кнопку «ENTER».

Коды валют

Валюта	Алфавитный код	Цифровой код	Валюта	Алфавитный код	Цифровой код
Латвийский лат	LVL	428	Английский фунт стерлингов	GBP	826
Доллар США	USD	840	Японская йена	JPY	392
Евро	EUR	978	Литовский лит	LTL	440
Австралийский доллар	AUD	036	Норвежская крона	NOK	578
Канадский доллар	CAD	124	Шведская крона	SEK	752
Швейцарский франк	CHF	756	Белорусский рубль	BYR	974
Датская крона	DKK	208	Российский рубль	RUB	643
Эстонская крона	EЕК	233	Украинская гривна	UAH	980

2. «СУММА» – введите целую часть суммы операции, т.е. до запятой (максимально возможное количество – 12 первых цифр суммы без сантимов, центов, копеек и т.д.). Нажмите кнопку «ENTER».
3. «ДАТА (ДДММ)» – введите день и месяц в формате ДДММ. Нажмите кнопку «ENTER».
4. «СЧЕТ ПОЛУЧ.» – введите последние 8 цифр номера счёта получателя по порядку, исключая буквы и другие отличные от цифр символы (если номер счёта меньше 8 цифр, введите номер счёта полностью). Нажмите кнопку «ENTER».

На экране появится надпись «Е-ПОДПИСЬ» и 9 цифр, которые являются электронной подписью платёжной операции и используются по запросу «Е-ПОДПИСЬ» (*TrastNet, Телефон-банк, расчеты по факсу и др.*).

## Сервисные функции

Включите Кодовую Карту, введите PIN-код и нажмите кнопку «ENTER». На экране появится надпись «ВЫБОР I S F». Последовательно нажимая кнопку «F», Вы сможете использовать следующие сервисные функции:

- «СМЕНА PIN» – смена PIN-кода. После нажатия кнопки «ENTER» на экране появится надпись «НОВЫЙ PIN». Процедура смены PIN-кода описана в начале данной инструкции.
- «GMT ДАТА» – дата по Гринвичу.
- «GMT ВРЕМЯ» – время по Гринвичу.
- «ИНФО ТЕЛЕФОН» – телефон для консультаций и технических вопросов.
- Выбор языка.